


## Lieferschwellen

Das Lieferschwellenmodul setzt eine Lizenzaktualisierung des Dongles voraus, dies wird am Ende der Anleitung beschrieben.

### Einstellung MwSt:

Unter -> Datei -> Einstellungen -> „MwSt.sätze einstellen“ definieren Sie die zu verwendenden MwSt.sätze und bei Bedarf die entsprechende Kontierung für die FiBu. Als Bemerkung (im Bild rechts oben als „AT“) kann noch ein Text genutzt werden, welcher später bei der Auswahl der MwSt.sätze mit angezeigt wird, z.B. zur Unterscheidung für welches Land bei gleichen MwSt.sätzen. Zusätzlich kann noch ein Text eingegeben werden, welcher nur im Ausdruck genutzt werden kann (rechts unten als „Druckinfo“).



### Einstellung Länder/Lieferschwelle:

Damit die korrekte MwSt. für das jeweilige Land berechnet wird, muss in den Ländern die Nutzung der Lieferschwelle aktiviert werden und die gültigen MwSt.sätze für das Land zugeordnet werden.

Dies erfolgt unter -> Stammdaten -> weitere Stammdaten -> „Länder bearbeiten“

Unter der Karteikarte „Finanzamt“ werden die Adresse und die vorhandene Steuernummer des Landes eingetragen.

| Liste          | Bearbeitung | Finanzamt   | Steuerzuweisung |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Finanzamt      |             | FA Wien     |                 |
|                |             | Strasse 123 |                 |
|                |             | Wien        |                 |
|                |             |             |                 |
|                |             |             |                 |
| Steuernummer 1 | ATU12345678 |             |                 |
| Steuernummer 2 |             |             |                 |
| Steuernummer 3 |             |             |                 |
| Info           |             |             |                 |


Nun unter „Steuerzuweisung“ die gültigen MwSt. zuweisen:

**AKTIVIEREN (Lieferschwellenüberschreitung)**

1. MwSt Satz  %
2. MwSt Satz  %
3. MwSt Satz  %

**Einstellung Adresse:**

In der Adresse wird das Land hinterlegt, hierbei empfehlen wir die Einstellung unter -> Datei -> Einstellung -> „Land als Eingabefeld mit Überprüfung“ zu setzen, damit die Länder korrekt gesetzt werden. Länderkürzel werden nicht unterstützt.



Plz  Ort

Land

Hiermit wurden alle Einstellungen getroffen, um die MwSt. berechnen zu können. Ändern Sie die MwSt.ausweisung in der Rechnung von „innerhalb EU-Steuerfrei“ auf „inkl./zuzügl. MwSt.“ und geben anschließend die Positionen ein.

Für dieses Modul ist ein gesondertes Druckformular erstellt worden, welches für die MwSt.berechnung zuständig ist, daher sollten Sie Ihr Formular entsprechend anpassen oder das von uns gelieferte hinterlegen.

**Besonderheiten:**

- „Freie Positionen“ können ebenfalls nur die in dem Land konfigurierte MwSt. nutzen.
- Sollte die Lieferadresse ein anderes Land sein, so gilt die MwSt. des Landes der Lieferadresse. Es empfiehlt sich, auch für das eigene Land die MwSt.sätze zu hinterlegen und als Lieferschwelle zu aktivieren.

## Hinweis:

Ihr Dongle benötigt eine Lizenzaktualisierung, damit das Programm voll funktionsfähig ist. Dazu stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Firmware des Dongles verwenden und senden uns die Lizenzdatei des Dongles zu.

Um die Firmware zu aktualisieren und die Lizenzdatei zu erstellen, ist je nach Version der Donglesoftware (Codemeter) unterschiedlich.

Bei der Version 3.x starten Sie das Codemeter Kontrollzentrum, wählen den Reiter "Hardware" und klicken Sie auf "Firmware aktualisieren".

Bei der Version 4.x starten Sie das Kontrollzentrum. In diesem Fenster finden Sie auf der rechten Seite drei vertikal angeordnete Symbole, der unterste (im Kreis drehender Pfeil) aktualisiert bei Bestätigung die Firmware.

Bei allen Versionen müssen Sie folgendes, falls nicht geändert, Standard-Passwort eingeben (Groß-/Kleinschreibung beachten!): **CodeMeter**

Der Update-Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, ziehen Sie auf keinen Fall den CM-Stick während des Update-Vorgangs ab! Dies kann zu irreparabler Beschädigung des CM-Sticks führen.

Anschließend klicken Sie auf dem Desktop (an dem Rechner wo der Dongle installiert ist) mit der rechten Maustaste und wählen -> Neu -> WiBU Control File. Im nächsten Fenster wählen Sie "Create" und bestätigen Sie zweimal mit "OK". Die auf dem Desktop erstellte "MyCmStick.WiBuCmRaC" Datei schicken Sie bitte mit der Seriennummer des Programms per E-Mail an [post@afs-software.com](mailto:post@afs-software.com).